ESCUADRÓN 303 — LANZAS DEL ALBA

SISTEMAS OPERATIVOS

Revisión documental · 29 octubre 2026

VATSIM — vPilot

Cliente de piloto para conectar el simulador a VATSIM, transmitir el plan de vuelo y comunicarse con ATC mediante el sistema de voz de VATSIM. Se debe usar la versión/documentación oficial vigente. No es cliente de IVAO.

IVAO — Altitude

Cliente oficial de piloto IVAO, compuesto por interfaz de piloto y componentes que conectan el simulador. Permite conexión, gestión de plan de vuelo y comunicación ATC con voz integrada. Requiere VID y contraseña web IVAO; se instala la versión adecuada al simulador. No es cliente de VATSIM.

Procedimiento IVAO Altitude

1) Instalar Altitude para el simulador utilizado. 2) Iniciar simulador y cargar aeronave en gate/parking. 3) Preparar plan de vuelo IVAO. 4) Abrir Pilot Client: Altitude. 5) Pulsar OFFLINE. 6) Introducir callsign, VID, contraseña web, nombre registrado, servidor, aeronave/MTL y Tx/Rx. 7) Pulsar Connect y comprobar ONLINE. 8) Consultar ATC, sintonizar frecuencia y comunicarse. 9) Desconectar al finalizar. No conectar en pista/taxiway.

Procedimiento VATSIM vPilot

1) Instalar vPilot. 2) Iniciar simulador y cargar aeronave en parking. 3) Abrir vPilot. 4) Autenticar con cuenta VATSIM y configurar callsign/plan de vuelo. 5) Comprobar audio y datos. 6) Conectar, consultar ATC y sintonizar la frecuencia asignada. 7) Desconectar al finalizar.

Comunicación y coordinación

La comunicación ATC se realiza en la red activa: vPilot/voz VATSIM o Altitude/voz IVAO. TeamSpeak 3 y Discord son herramientas de voz interna, briefing y debrief. RadarVATSIM es informativo y no sustituye cliente ni radio. JoinFS es coordinación visual/model matching cuando proceda y no conecta a VATSIM ni IVAO.

Documentación oficial

IVAO Altitude: https://www.ivao.aero/softdev/software.asp ; manual: https://wiki.ivao.aero/en/home/devops/manuals/altitude ; primeros pasos: https://wiki.ivao.aero/en/home/devops/manuals/altitude-first-step . VATSIM: https://vatsim.net

Fuentes de software: VATSIM/vPilot y documentación oficial IVAO/Altitude. Consulte las versiones y manuales vigentes antes de instalar.